

TUTORIEL D'INSTALLATION DE MCNL 3.22


La suite logicielle MCNL3.22-R nécessite 52 Go d'espace disponible sur le support d'installation.
Elle fonctionne sur les PC équipés de l'OS Windows (7, 8 ou 10)

INSTALLATION SUR POSTE FIXE



- Télécharger tous les fichiers d'installation de la version MCNL 3.22R et les placer dans un même dossier
- Ouvrir le fichier d'installation MCNL3.22R.exe

Nom	Modifié le	Taille
MCNL3.22R.exe	20/03/2022 15:37	61 342 Ko
MCNL3.22R-1a.bin	19/03/2022 21:44	1 989 440 Ko
MCNL3.22R-1b.bin	20/03/2022 02:32	2 050 782 Ko
MCNL3.22R-2a.bin	20/03/2022 07:35	2 050 782 Ko
MCNL3.22R-2b.bin	20/03/2022 12:21	2 050 782 Ko
MCNL3.22R-3a.bin	20/03/2022 17:47	2 050 782 Ko
MCNL3.22R-3b.bin	20/03/2022 22:51	2 050 782 Ko
MCNL3.22R-4a.bin	20/03/2022 03:36	2 050 782 Ko
MCNL3.22R-4b.bin	20/03/2022 08:15	2 050 782 Ko
MCNL3.22R-5a.bin	20/03/2022 13:26	2 050 782 Ko
MCNL3.22R-5b.bin	20/03/2022 15:02	360 136 Ko


- Valider la langue d'installation




- Valider les termes du contrat




- Choisir le lecteur où MCNL sera installé (C, D, E...)



- Laisser la coche vide comme indiqué ci-dessous pour que MCNL soit inclus dans les programmes du menu « Démarrer »
- Décocher Installation en mode portable sur support USB et laisser la coche « Créer une icône sur le bureau »



- Cliquer sur « Suivant » puis sur « Installer »




L'installation débute et dure entre 2h et 3h selon les caractéristiques du PC

INSTALLATION SUR SUPPORT USB (CLE OU DISQUE DUR EXTERNE)



- Télécharger tous les fichiers d'installation de la version MCNL 3.22R et les placer dans un même dossier.
- Utiliser un support de stockage **USB 3.x de 64 Go**, ayant des performances de lecture et écriture élevées.
- Connecter le support de stockage USB3 au port USB3
- Ouvrir le fichier d'installation MCNL3.22R.exe

Nom	Modifié le	Taille
MCNL3.22R.exe	20/03/2022 15:37	61 342 Ko
MCNL3.22R-1a.bin	19/03/2022 21:44	1 989 440 Ko
MCNL3.22R-1b.bin	20/03/2022 02:32	2 050 782 Ko
MCNL3.22R-2a.bin	20/03/2022 07:35	2 050 782 Ko
MCNL3.22R-2b.bin	20/03/2022 12:21	2 050 782 Ko
MCNL3.22R-3a.bin	20/03/2022 17:47	2 050 782 Ko
MCNL3.22R-3b.bin	20/03/2022 22:51	2 050 782 Ko
MCNL3.22R-4a.bin	20/03/2022 03:36	2 050 782 Ko
MCNL3.22R-4b.bin	20/03/2022 08:15	2 050 782 Ko
MCNL3.22R-5a.bin	20/03/2022 13:26	2 050 782 Ko
MCNL3.22R-5b.bin	20/03/2022 15:02	360 136 Ko


- Valider la langue d'installation



- Valider les termes du contrat






- Choisir le lecteur du support de stockage USB où MCNL sera installé (D, E, F...)



- Cocher « Ne pas créer de dossier dans le menu Démarrer »

- Cocher « Installation en mode portable sur support USB » et décocher « Créer une icône sur le bureau »



- Cliquer sur « Suivant » puis sur « Installer »
- L'installation débute et dure entre 2h et 4h selon les caractéristiques du support USB et du PC.

Remarque : si le support d'installation de MCNL est une est une microSD, la formater au préalable en NTFS.